

xCore

1. 修复 ReplayPath 指令暂停后可能无法恢复程序运行的问题
2. 修复 RL 若干错误，包括串口指令、多任务冲突以及 SearchC 可能报四元数错误
3. 修复寄存器远程控制不嫩切换 tool0、wobj0 的问题
4. 修复负载辨识准备阶段速度异常问题和摩擦力辨识暂停后状态错误问题
5. 修复 Inzone 指令出转弯区才执行的问题
6. 修复 Print 指令数据太多影响 hmi 运行的问题

HMI

1. 优化工程界面、力控参数界面的显示
2. 优化寄存器列表界面、寄存器监控界面的显示，取消地址 1，地址 2 这两列，将 profinet 的槽写到起始寄存器中
3. 优化辅助编程，元素变量的类型显示
4. 3d 显示，修复基坐标系方向不对的问题
5. 优化摩擦力辨识按钮状态切换问题
6. 零点标定界面上电状态下置灰