

v3.5.6c_patch

版本号	v3.5.6c_patch
发布时间	2021.10.09
发布地址	http://sw.rokai.com:8800/Titanite/patch/v3.5.6_patch/v3.5.6c_patch/
支持驱动器	高创 cchd, bdhde, ddhd, 清能德创
升级包 hash 码	82954a50d9777d564c3b13915c83ea53291e414efaa3240a36b0643ab195332e

发布内容

- 修复 search1 指令偶现机器人停止，程序停不下来的问题
- 修复标准六轴逆解求解中 CartToJntWithConf() 函数错误判断关节限位问题

备注

HMI 没有改动，版本号没变，依然是 3.5.6