

v3.6.0.c_patch

版本号	v3.6.0.b_patch	
发布时间	2022.4.9	
升级包 hash 码	6b1b4e04b237c613a41321d8f26f9ad28c05e6d1bf3cf945f56bc84a4af2c334	
git commit id	RC	37862b98d409bd84aa3649e5adee5d0f5eaa2305
	HMI	同 v3.6.0.b_patch 相同，只修改了 keywords 文件，其中新增 PoseMult, PoseInv, 令指令高亮显示
	Upgrade	同 v3.6.0.b_patch 相同

新特性

新增 PoseMult 和 PoseInv 两条 RL 指令

安全板适配

配合安全板固件升级，增加适配逻辑

注意事项

- 1、更换自研 I0 板后需要彻底断电，并等待一定时间，否则安全板无法正确的切换到 OP 状态。
- 2、此次发布版本，控制器版本修改为 v3.6.0.c_patch，HMI 版本号仍为 v3.6.0.b_patch