

文件编号	TIT-202107-001	密级	内部	页数	3
项目编号	PE2003	版次	V3.5.6	受控编号	

文件名称： V3.5.6 版本说明

单 位： 珞石（北京）科技有限公司

日 期： 2021-07-16

目 录

1 目的	3
2 主要内容	3
3 功能变更	3
3.1 支持 XBC5 控制柜软关机功能	3
3.2 新增机型	3
4 BUG 修复	3
4.1 修复个别机型，拍急停，RL 程序停不下来问题.....	3

1 目的

本文档为 Titanite v3.5.6 版本的报告。该报告作为 Titanite v3.5.6 版本的发布的输出文档，以及版本最终记录。

2 主要内容

本文档介绍了 Titanite v3.5.6 版本的功能变更与修复问题。

3 升级包 hash 码

[6c38d60487ba1bb4f690e164e43440a24160f79f15727fa29216d21cc8c07054](#)

4 功能变更

4.1 支持 XBC5 控制柜软关机功能

为了解决电源突然断电，可能导致工控机系统文件损坏的问题，增加了软关机功能。具体使用方法见 XBC5 控制柜操作手册。

注意：只有 XBC5 控制柜才支持软关机功能。

4.2 新增机型

新增机型 XB7S_R906_94XX, 该机型为 XB7L 第 6 轴减速器更换为 100 速比的机型，仅用于 PCB 行业的某客户。

5 Bug 修复

5.1 修复个别机型，拍急停 RL 程序停不下来问题

修复 XB20 等大机型，运动中拍急停，机器人下电停止，但程序运行状态不停止的问题。其他小型机器人出现上述问题概率较小，此版本也能修复。