

1 版本信息

版本号	RC: v2.2.1.7.C71.20240731 HMI: 5.71.10.0263
发布日期	2024.8.2
是否是通用版本	否。客户定制版本。
适用范围	打磨场景
版本链接	xcore/robot/feature/v2.2_feature/v2.2.1.7.C71.20240731 • Rokae Downloads

2 发布内容

相比 v2.2.1.7 版本

2.1 新特性

序号	内容
1	RL 程序运行的上一步
2	优化辅助编程插入指令
3	辅助编程易用性提升
4	自定义按键增加 JOG 速度+/-1%功能
5	伺服参数开机检查
6	MotionSup On 增加碰撞开启检测功能

3 升级说明

升级前版本	升级要求
V2.2 等非定制版本	升级前需要做好工程备份
v2.2.0.21.C71.20240514 以前打磨定制版本	升级前需要做好工程备份
v2.2.0.21.C71.20240514 及之后打磨定制版本	可直接升级

注：打磨定制版本相对于主线版本，点位列表的存储形式及存储位置发生了变化。如果升级定制版本后，再降级到主线版本，则无法正确加载点位信息。升级前请做好备份等操作。

