

v1.5.0.4

bug 修复:

- 1、电子铭牌不存在时报警完善
- 2、1.4.2 版本几个问题修复：通过非 HMI 渠道（包括外部通信、网络、IO 控制等）进行 pptomain 时不会重置变量，造成初值错误
- 3、1.4.2 问题：某些情况下暂停程序运行，无法回复运动。
- 4、1.4.2 问题：添加 xMate 7 和 7 pro 的 CAD 参数，用于更准确的力控
- 5、XB 进行负载辨识后无法 jog

新功能:

- 1、拖动回放增加录制 DO 和回放 DO 功能
- 2、增加电镀线跟踪功能
- 3、search 指令可以设置 DI 信号触发方式，包括常高触发、上升沿触发、下降沿触发。
- 4、支持激光焊接工艺包
- 5、加入负载辨识功能