

相对于 1.6.1.1 版本

1. 修改 CR7 和 CR12 的发货位姿;
2. 修复在采样过程中, 收到 pause 信号机器人状态错误的问题;
3. 增加若干机型的 cad 文件, 修复没有 cad 数据不使用旧的 RD|DH 参数导致错误的问题;

HMI:

1. 优化 HMI 导航栏的翻译
2. 放开 profinet 从站名编辑, 并增加校验
3. 优化传送带辅助编程问题
4. 修复 xpad2 上列表界面点位类型不显示坐标的问题
5. 优化激光工艺包的翻译
6. 优化 xPad2 上的跨平台问题
7. 优化 xPad2 上的导入导出逻辑
8. 新增 NB12 等机型的模型适配