

xCore:

新特性:

支持俄语

Bug 修复:

1. 修复多线程执行 ReadXX 指令，极小概率崩溃的问题
2. 修复 XB7h-R707-3BH7 减速比错误的问题
3. 修复离线诊断数据错乱的问题
4. 修复解释器 Sleep 函数时间计算错误，导致运行比 1.5 的问题
5. 修复电镀线可能卡工控机的隐患
6. 修复短时间多次执行 ReadXX 指令可能丢数据的问题

HMI:

1. 界面文字适配俄语
2. 产品说明界面适配俄语
3. 修复安全区域的触发行为可以选择为空的问题
4. 修复程序速度、程序循环模式、JOG 速度与控制器状态不一致的问题
5. 关于界面新增示教器版本信息显示
6. 更新激光插件至 v24